

メール設定について

概要

メール送受信時のエラーメール判定条件及び文字変換について設定します。
設定内容は、PC ごとに設定する必要があります。

項目説明

●エラーメール判定条件タブ

スタッフエクスプレスからの送信に対して、エラーメール受信用に受信機能を持ち合わせております。
受信の際に、エラーメールとして判定する為の条件を任意に設定します。

判定文字対象	判定文字	(本文内)アドレス判定 開始文字	(本文内)アドレス判定 終了文字
▶ 本文	Action: failed	<	>: host
本文	Action: failed	<	>: Host
本文	Action: failed	<	>: unknown
件名	Undelivered Mail	<	>: user unknown
件名	Undelivered Mail	<	>: connect
件名	Undelivered Mail	<	>: Host
件名	Undelivered Mail	<	>: Host
件名	Undelivered Mail	<	>: unknown
件名	Undelivered Mail	<	>: remote
件名	Undelivered Mail	<	>: host
件名	Undelivered Mail	<	>...
件名	Undelivered Mail	<	>: This
件名	Undelivered Mail	<	> (exp
件名	Undelivered Mail	<	>: Rec
件名	failure notice	<	>:
件名	Returned mail	<	>...
件名	Returned mail	<	>: mail
件名	Undelivered Mail	<	>:
件名	配信不能:	<	>
件名	Returned mail	<	>

*

ヘルプ 登録 画面クリア 終了

エラーメール判定条件タブ	
判定文字対象	「件名」「本文」「差出人」の中から、エラー判定する文字の対象箇所を選択します。
判定文字	エラー判定する為の文字を入力します。
(本文内)アドレス判定開始文字	メール本文内のメールアドレスに対して、エラー判定する為の参照開始文字を入力します。

(本文内)アドレス判定終了文字	メール本文内のメールアドレスに対して、エラー判定する為の参照終了文字を入力します。
-----------------	---



参考

エラーメール受信を行う際、エラーと判定する条件を事前に設定しておく必要があります。判定条件に一致しない場合は、エラーとはなりませんのでご注意ください。

●文字変換

携帯メールへの送信の際、機種によっては、旧漢字や特殊記号などが、文字化けして送信される場合があります。文字化けで送信される前に常用漢字などに変換する為の設定機能となります。

※文字化けする事が無い場合は、特に設定する必要はありません。

メール設定

エラーメール判定条件 | 文字変換 | 受信拒否アカウント |

検索文字	置換文字列	置換	新旧字体	機種依存	機種依存 (Win-Mac)	備考
①	(1)	する	不明	該当	非該当	
②	(2)	する	不明	該当	非該当	
③	(3)	する	不明	該当	非該当	
④	(4)	する	不明	該当	非該当	
⑤	(5)	する	不明	該当	非該当	
⑥	(6)	する	不明	該当	非該当	
⑦	(7)	する	不明	該当	非該当	
⑧	(8)	する	不明	該当	非該当	
⑨	(9)	する	不明	該当	非該当	
⑩	(10)	する	不明	該当	非該当	
⑪	(11)	する	不明	該当	非該当	
⑫	(12)	する	不明	該当	非該当	
⑬	(13)	する	不明	該当	非該当	
⑭	(14)	する	不明	該当	非該当	
⑮	(15)	する	不明	該当	非該当	
⑯	(16)	する	不明	該当	非該当	
⑰	(17)	する	不明	該当	非該当	
⑱	(18)	する	不明	該当	非該当	
⑲	(19)	する	不明	該当	非該当	
⑳	(20)	する	不明	該当	非該当	
I	I	する	不明	該当	該当	
II	II	する	不明	該当	該当	
III	III	する	不明	該当	該当	
IV	IV	する	不明	該当	該当	
V	V	する	不明	該当	該当	
VI	VI	する	不明	該当	該当	
VII	VII	する	不明	該当	該当	
VIII	VIII	する	不明	該当	該当	
IX	IX	する	不明	該当	該当	
X	X	する	不明	該当	該当	
ミリ	ミリ	する	不明	該当	非該当	
キロ	キロ	する	不明	該当	非該当	
センチ	センチ	する	不明	該当	非該当	

ヘルプ 登録 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 画面クリア F9 F10 F11 F12 終了

文字変換タブ

検索文字	置換対象とする文字を登録します。メール送信の際にメール内に、ここで登録した文字が含まれるか否かを検索します。
置換文字列	検索文字で登録した文字を、どの文字に変換するかを入力します。

管理

置換	検索文字で登録した文字を、置換文字列で登録した文字に、変換するかしないかを選択します。
新旧字体	置換する理由を選択します。
機種依存	機種依存に該当するか否かを選択します。
機種依存 (Win-Mac)	機種依存 (Win-Mac) に該当するか否かを選択します。
備考	自由記述欄です。

●受信拒否アカウント

エクスプレスで受信をしたくないドメインやメールアドレスを登録することができます。

メール設定

エラーメール判定条件 | 文字変換 | 受信拒否アカウント |

受信区分	受信キー
ドメイン	@sv14.xtwo.ne.jp
メールアドレス	test@test.jp
*	

ヘルプ 登録 F3 F4 F5 F6 F7 F8 画面クリア F9 F10 F11 終了

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

受信拒否アカウントタブ	
受信区分	受信区分を登録します。(ドメイン/メールアドレス)
受信キー	受信拒否をしたい受信キーを登録します。 受信区分でドメインを選択した場合はドメインを登録し、受信区分でメールアドレスを選択した場合はメールアドレスを登録してください。

ボタン説明

ヘルプ	登 録							画面クリア			終 了
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

ファンクションキー	
ヘルプ(F1)	[メール設定]のオンラインヘルプを表示します。
登録(F2)	入力中のメール設定情報を登録します。
画面クリア(F9)	入力内容をクリアし、初期表示画面に戻ります。
終了(F12)	[メール設定]の画面を閉じます。