

「就業現場マスタ」インポート/エクスポート項目

項目	必須項目	長さ	型	備考
就業現場NO	○	8	数字	
就業現場名1		512	文字列	
就業現場名2		512	文字列	
就業現場名3		512	文字列	
就業現場カナ		100	文字列	
得意先NO	○	10	文字列	得意先NO最大6桁、得意先枝番3桁を半角ハイフンでつなぎます。スペースは含みません。 例) 12-000
組織NO		6	数字	組織マスタに登録されている組織NO(※1)
就業現場住所(郵便番号)		8	文字列	ハイフン“-”付き 例) 123-4567
就業現場住所(住所1)		50	文字列	
就業現場住所(住所2)		50	文字列	
就業現場住所(住所3)		50	文字列	
現在住所(電話番号)		15	文字列	半角数字と半角ハイフン“-”のみ
現在住所(FAX番号)		15	文字列	半角数字と半角ハイフン“-”のみ
変更の範囲		256	文字列	
駅1		7	数字	駅検索で登録されている駅コード
駅2		7	数字	駅検索で登録されている駅コード
駅3		7	数字	駅検索で登録されている駅コード
最寄駅		100	文字列	
集合時間		100	文字列	
集合場所		100	文字列	
集合メモ		100	文字列	
交通手段		1	数字	-1: 未指定、1: 自家用車、2: バス、3: タクシー、4: 徒歩、5: バイク、6: 自転車、7: 電車、8: その他
交通時間		3	数字	分単位 例) 1時間は60
緯度		10	数字	整数3桁、小数点以下7桁までとなります。 -180.0000000 ~ 180.0000000 の間で入力します。
経度		9	数字	整数2桁、小数点以下7桁までとなります。 -90.0000000 ~ 90.0000000 の間で入力します。
受入許可距離(m)		3	数字	
屋内の受動喫煙対策の有無		4	数字	区分マスタに登録されている区分NO (未設定は-1)
屋内の受動喫煙特記事項		512	文字列	
備考		1024	文字列	
就業現場区分1		4	数字	区分マスタに登録されている区分NO (未設定は-1)
就業現場区分2		4	数字	区分マスタに登録されている区分NO (未設定は-1)
就業現場区分3		4	数字	区分マスタに登録されている区分NO (未設定は-1)
就業現場区分4		4	数字	区分マスタに登録されている区分NO (未設定は-1)
就業現場区分5		4	数字	区分マスタに登録されている区分NO (未設定は-1)
検索対象区分		1	数字	1: 対象、2: 対象外
PARTNER就業現場名1		512	文字列	
PARTNER就業現場名2		512	文字列	
PARTNER就業現場名3		512	文字列	

(※1) 派遣、または紹介予定派遣を使用する場合