

「就業現場マスタ」インポート/エクスポート項目

項目	必須項目	長さ	型	備考
就業現場NO	○	8	数字	
就業現場名1		512	文字列	
就業現場名2		512	文字列	
就業現場名3		512	文字列	
就業現場カナ		100	文字列	
得意先NO	○	10	文字列	得意先NO最大6桁、得意先枝番3桁を半角ハイフンでつなぎます。スペースは含みません。例) 12-000
組織NO		6	数字	組織マスタに登録されている組織NO(※1)
就業現場住所(郵便番号)		8	文字列	ハイフン“-”付き 例) 123-4567
就業現場住所(住所1)		50	文字列	
就業現場住所(住所2)		50	文字列	
就業現場住所(住所3)		50	文字列	
現在住所(電話番号)		15	文字列	半角数字と半角ハイフン“-”のみ
現在住所(FAX番号)		15	文字列	半角数字と半角ハイフン“-”のみ
変更の範囲		256	文字列	
駅1		7	数字	駅検索で登録されている駅コード
駅2		7	数字	駅検索で登録されている駅コード
駅3		7	数字	駅検索で登録されている駅コード
最寄駅		100	文字列	
集合時間		100	文字列	
集合場所		100	文字列	
集合メモ		100	文字列	
交通手段		1	数字	-1:未指定、1:自家用車、2:バス、3:タクシー、4:徒歩、5:バイク、6:自転車、7:電車、8:その他
交通時間		3	数字	分単位 例) 1時間は60
屋内の受動喫煙対策の有無		1	数字	-1:未指定、1:あり(禁煙)、2:あり(喫煙室あり)、3:なし(喫煙可)、4:その他
屋内の受動喫煙特記事項		512	文字列	
備考		1024	文字列	
就業現場区分1		4	数字	区分マスタに登録されている区分NO
就業現場区分2		4	数字	区分マスタに登録されている区分NO
就業現場区分3		4	数字	区分マスタに登録されている区分NO
就業現場区分4		4	数字	区分マスタに登録されている区分NO
就業現場区分5		4	数字	区分マスタに登録されている区分NO
検索対象区分		1	数字	1:対象、2:対象外

(※1)派遣、または紹介予定派遣を使用する場合

(※2)[会社マスタ]-[システム設定]タブ-[その他]タブの「旧抵触日の管理を行う」にチェックが付いている場合に
表示されます。